

软件版安装教程

1. 站点后台购买软件版 如下图

我的软件

创建新软件

ID	名称	域名	创建日期	安装信息	运行信息	操作
15	设置	设置	2020-09-19	未安装	未运行	设置 授权 伪静态

2. 解析一个测试域名到服务器，安装完再把原站的域名解析过来

(随便弄个二级域名解析到服务器就行了，等数据转完 再把正式的域名解析过来)

创建新软件

ID	名称	域名	创建日期	安装信息	运行信息	操作
15	设置	设置	2020-09-19	未安装	未运行	设置 授权 伪静态

软件简称

格式如：腾讯网、阿里巴巴，字数不超过20个字

顶级域名

格式如：baidu.com 不带前缀，将301到主域名。

首页域名

web. n.com

格式如：www.baidu.com 带前缀的网站首页，选

手机域名

格式如：m.baidu.com 手机和pad端自动跳转到4

确认设置

取消

3. 登录宝塔后台添加站点 用正式域名添加站点 并添加测试域名

首页

网站

FTP

数据库

监控

安全

文件

使用宝塔Linux面板创建站点时会自动创建权限配置，统一使用www用户。建站成功后

添加站点 修改默认页 默认站点 分类管理 PHP命令行版本

☐	网站名	状态	备份	根目录
☐	zh...ouyouxua n.com	已停止	有备份	/www/wwwroot/zhangmu

站点分类: 全部分类

添加站点 修改默认页 默认站点

☐ 网站名

状态

备份

根目录

☐ a...com 运行中

☐ z'...in youxua
n.com 已停止

站点分类: 全部分类

添加站点的时候用主域名

子目录绑定

网站目录

目录保护

流量限制

伪静态

默认文档

配置文件

泛解析添加方法 *.domain.com

如另加端口格式为 www.domain.com:88

添加

然后添加上测试域名

4. 用测试域名在浏览器打开 显示站点创建成功即可

不安全 | web...n.com

测试域名能打开就成功了!

恭喜, 站点创建成功!

这是默认index.html, 本页面由系统自动生成

5. 宝塔后台上传软件版程序压缩包，上传并解压（找客服领取程序包）

网站名	状态	备份	根目录	到期
ax...i.com	运行中	无备份	/www/wwwroot/z...u.com	永
zhan...youxuan.com	已停止	有备份	/www/wwwroot/zha...youxuan.com	永

站点分类: 全部分类

点击进去上传程序

根目录 > www > wwwroot > ...com

上传 远程下载 新建 分享列表 收藏夹

上传最新版软件程序
没有程序咨询客服

上传 远程下载 新建 分享列表 收藏夹

根目录(25G)

文件名	大小	修改时间	权限	所有者	操作
.htaccess	1 B	2020/09/26 09:16:55	755	www	
.user.ini	47 B	2020/09/26 09:16:55	000	root	
404.html	479 B	2020/09/26 09:16:55	755	www	
6cms-0.5.20.zip	25.55 MB	2020/09/26 09:20:31	755	www	复制 剪切 重命名 权限 压缩 解压 下载 删除
index.html	917 B	2020/09/26 09:16:55	755	www	

6. 软件程序安装完成之后 浏览器打开测试域名 进入安装程序 如下图



7. 根据安装提示 同意协议 → 下一步 → 填写代理编码和授权码

(授权码在软件版站点列表后面可以找到，点进去就可以获取)

帐号与授权码验证 根据提示操作进入当前步骤
填写对应的编码和授权码

代理编码

授权码

输入搜外6系统的代理编码。
例如：DL123

输入搜外6系统后台获取的授权码。

代理编码和授权码 可以登录6.seowhy.com获取

8. 填写数据库名等信息，并且自行记录

(切记：当前信息填写完成后，后台地址、用户名、密码必须自行记录一份好好保存)

请在下方填写您的数据库连接信息。如果您不

数据库主机	localhost	上面两项不用动
数据库端口	3306	一般不需要更改
数据库名	cms6	
数据库用户名	cms6	
数据库密码	CdrsR7hY...Sij	
表前缀	sw_	

网站
FTP
数据库
监控
安全

请在添加数据库后，务必到[计划任务]页面添加定时备份任务，以确保您的数据安全。

数据要跟宝塔数据库名、用户名、密码一致

添加数据库

☐	数据库名	用户名	密码
☐	cms6	cms6	*****
☐	erkai	erkai	*****

请在下方填写您的数据库连接信息。如果您不

数据库主机

数据库端口

数据库名

数据库用户名

数据库密码

表前缀

后台访问地址

管理员邮箱

管理员用户名

管理员密码

9. 填写完成点击安装即可 安装成功之后即可登录后台

登录后台

用户名

上一步设置的用户名

密码

上一步中设置的密码

立即登录

配置伪静态规则

*****请根据你的服务器环境来选择正确的伪静态规则*****

*****伪静态规则都在压缩包 urlrewrite 文件夹中*****

Apache : 请将 apache 文件夹下的.htaccess 文件放到站点根目录下。

IIS6 : 请将 iis6 文件夹下的 httpd.ini 文件放到站点根目录下。

IIS7 及以上 : 请将 iis7 文件夹下的 web.config 文件放到站点根目录下。

Nginx : 请打开你的 nginx 站点配置文件，一般为 nginx.conf，宝塔后台一般会有伪静态配置一项，然后打开 nginx 文件夹下的 nginx.conf 文件，按提示将伪静态规则放到 nginx 伪静态配置中。